



Putnu būru izmēri

Putnu suga	Skreja		Būrīša iekšējie izmēri malas garums (cm)	Dziļums no skrejas apakšmalas (cm)
	apaļa diametrs (cm)	kvadrātveida malas garums (cm)		
zīlītes, melns mušķērājs	3,2-4,0	3,0-3,7	11-13	13-16
mājas strazds, svīre	5,0-5,5	4,5-5,2	13-16	16-23
kovārnis, zaļā vārna, meža balodis, bikšainais apogs	9,0-10,0	10,0-12,0	18-20	30-35
meža pūce, gaigala	12,0-15,0	11,0-14,0	25-30	30-40
garastes pūce, lielā gaura	18,0	17,0	30	40

Būra iekšpusi ēvelēt nedrīkst!

(citādi mazajiem putnu bērniem slīd kājas
un tiem grūti tikt laukā no mājas.)

Un tā:

Sagatavojam materiālu.

Būrs sastāvdaļa	Zīlīšu būrim (izmēri mm)
Priekšējā siena	150x225 - 1 gab
Ieeja trīsstūrveida (mala) vai	50
Ieeja apaļa (diametrs)	35
Balkona līste	150x20x30 – 1 gab
Iekšējā līste	105x20x20 – 1 gab
Sānu sienas	125x225 – 2 gab
Grīda	125x110 – 1 gab
Aizmugurējā siena	150x225 – 1 gab
Aizmugurējās sienas līstītes	150x20x20 – 3 gab
Jumts	180x210 – 1 gab
Stiprināšanas līste	nevajag



Vispirms pagatavojam priekšējo sienu. No ārpuses piesit balkona līsti, bet no iekšpuses pretī - iekšējo līsti. Šīs līstes radīs kaķim problēmas izķeksēt no būra mazos putnēnus.



Piesit sānu sienas. Neēvelētās sienas būra iekšienē.



Piesit grīdu. Būris ilgāk kalpos, ja grīdu iespīlē starp sānu sienām, nevis pienaglo no apakšas.



Naglo aizmugures sienu. Vienu īsāko malu izvēlas par augšpusi un tad līdz ar augšējo malu naglo klāt divas aizmugures sienas līstes. Šai detaļai viegli jāieiet un jāslīd starp sanaglotajām sānu sienām, tāpēc ik pa brīdim jāpamēra līstu stiprināšanas vietu. Aizmugures siena netiek pienaglota pie pārējā korpusa!



Pretējā pusē pienaglo atlikušo aizmugures līsti. Tā ļaus putnu būri piekārt pie koka ar nelielu slīpumu uz skrejas pusi. Šādā veidā uz jumta nekrājas ūdens. Bez tam putniem vieglāk tikt laukā.



Aizmugures sienas augšējā malā iedzen divas nagliņas, taču atstāj laukā apmēram 1 cm garu galu. Ar knaiblēm nokniebj naglām galvas.



Uzsit jumtu. Svarīgi, lai jumts nosegtu arī aizmugures sienu.



Piemēra aizmugures sienu būra korpusam. Ja viss ir kārtībā aizmugures sienu viegli slīd pa līstēm gar sānu sienām, tad aizmugures sienu ar nokniebtajām naglām viegli uzspiež jumta, lai tajā paliek naglu nospiedumi.



Paplašina caurumus. Ar resnāku naglu jumtā paplašina aizmugures sienas naglu atstātās pēdas.



Stingri iespiež aizmugures sienas naglas jumtā.

Jumtu var noklāt ar ūdensnecaurīdīgu materiālu. Izstrādājums ilgāk kalpos!

Apsveicam! GATAVS!